XPERIA acro IS11S

M au oneメール設定ガイド

「XXX@ezweb.ne.jp」をご利用の皆さまへ

本ガイドは、IS11Sで「XXX@ezweb.ne.jp」の送受信サービスがご利用になれるまでの間、お客様がお使いの「XXX@ezweb.ne.jp」宛の受信メールを、au oneメールに転送させるための設定ガイドです。

※本設定を行うには、au oneメールサービスへの登録が必要です。

au ICカード非対応の機種をお使いのお客様は、機種変更のお手続きの前に STEP1 の操作を行ってください。なお、EZweb multiコースの自動保存(メール転送)には対応しておりません。

〈本設定により可能なこと〉

- ·Google標準のメールアプリ「Eメール」によって、XXX@ezweb.ne.jp宛のメールを受信できます。
- ・新着メール確認は、設定により定期的(5分~1時間)に行うことができます。
- ・上記の受信したメールに対し、返信もメールアプリを使って可能となりますが、

返信元が、XXX@auone.jpというアドレスからの送信となります。

そのため、返信先のメールフィルター等の設定によっては、メールが届かない場合があります。

GoogleおよびGoogleロゴは、Google Inc.の登録商標または商標です。その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

STEP 1

au oneメールの登録及び自動保存の設定


この設定を行うことで、ezweb.ne.jp宛のメールがau oneメールサーバに全て自動的に保存されます。

- ※自動保存の設定は、EZweb対応機種からしかアクセスできません。
- ※はじめてau oneメールアドレスを登録する場合の説明です。すでにメールアドレスをお持ちの場合は、画面の指示に従い設定してください。
- 1. EZweb対応機種のEメールメニューで、「Eメール設定」-「アドレス変更・その他」-「au oneメールへ自動保存(通信料有料)」を押すと(右画面A)、au oneメールのサイトが表示されます。
- | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 1
- 2. 「au oneメール」サイト内にある 「会員登録(規約に同意)」を押し ます。
- 3.画面に従って希望のメールアドレスと差出人名を登録します。
- 4.「携帯メール自動保存設定」で 「自動保存する」にチェックし 「OK」を押します(右画面B)。
- 5.「会員登録完了」画面にて「au one-IDの登録へ」を押します。
- 6.「セキュリティパスワード」の入 力画面が表示されますので、画 面に従ってパスワードを入力し ます。

- au one-IDをお持ちではない方
 - 「登録」-「au one-IDを登録する」を押し、画面の指示に 従い登録を行います。→ STEP2 へ
- au one-IDをすでにお持ちの方

(PCのウェブサイトにて作成した方)

- 1. 「既にお持ちのau one-IDを設定」を押します。
- 2. 「はい」を押すと「本人確認」のページが表示されます。
 「EZパスワード」か「EZプレミアムパスワード」(パスワードの初期値は契約時に記入した暗証番号4桁)を入力し「OK」を押します。
 - * 「本人確認」のページが 表示されない場合は操作 3へ



- 3. au one-IDとパスワードでログインし、画面の指示に 従い設定を行います。
 - →(STEP2)~
 - ※自動保存を設定していない場合は、au oneメールのサイトにて、画面の指示に従い設定をONにしてください。

STEP 9

IS11Sからアクセスするためのメールパスワードの発行

- メールサーバーのメールパスワードを発行します。
- ※本設定は、IS11Sからの設定になります。ここで発行するパスワードはau one-IDのログインパスワードとは異なります。必ず行ってください。
- 1. IS11Sのブラウザを立ち上げ、「au oneトップ」画面の左上部にある「メール」をタップし、STEP1 のau one-IDで au oneメールにログインし、画面をスクロールし下部の「デスクトップ」をタップしてください。



2. au oneメールの画面右上にある「設定」をタップします。



3. 設定内の「アカウント」のタブをタップし、「アカウント設定を変更」内の「Googleアカウントの設定」をタップします。





4. 「au oneメール」において「パスワード設定・変更」内の「メールパスワード設定」をタップします。



5. 「メールパスワード設定」において「次へ」をタップします。



6. 「本人確認」において「au one- ID」とau one-IDログイン 用に「パスワード」を入力して「OK」をタップします。



7. 「メールパスワード設定」において設定するパスワードを 2回入力し、「設定」をタップします。



8. 上記で、メールサーバーにアクセスするためのパスワードが 登録されました。このパスワードは次の **STEP3** で使いますの で、必ずメモなどに控えておき、忘れないようにしてください。



9.8.の操作終了後、「au oneトップ」へをタップしau one メール右上の「設定」内の「メール転送とPOP/IMAPの設定」タブで「IMAPを有効にする」に設定後、「変更を保存」をタップしてください。





STEP

IS11Sのメールアプリケーションの設定

STEP1,2 によって取得した情報を利用して、メールアプリケーションを設定します。

- ※本設定は、IS11Sからの設定になります。ここで利用するパスワードは、(STEP2)で入力したものです。
- 1. アプリケーションメニュー内の 「Eメール」アプリケーションを起動します。



4. 「受信サーバーの設定」において、下 記の項目を入力し、「次へ」をタップ します。

ユーザー名:au oneメールアドレス (@auone.jpを含む)

パスワード:メールパスワード (STEP2)で取得したもの)

IMAPサーバー: imap.gmail.com ポート: 993

セキュリティの種類:SSLを選択 IMAPパスのプレフィックス:空欄(記入しない)

5. 自動的に受信サーバーの設定が 確認されます。エラーが出ました ら、各項目を再確認ください。





2. 「Eメールアカウント」の設定を行います。

★メールアカウントがひとつも設定 されていない場合

「Eメールアカウントの登録」のページで、STEP1 にて取得したau oneメールアドレス及び STEP2 で取得したメールパスワードを入力し、「次へ」をタップします。(au oneログインパスワードとは違います)



★すでにメールアカウントが設定されている場合

「メニューボタン」-「アカウント」をタップ。さらに「メニューボタン」-「アカウントを追加」をタップし、STEP1で取得したau oneメールアドレス及びSTEP2で取得したメールパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

- ※お使いの端末の設定状況によっては 「3~8」の操作は表示されず、「9」の 画面に遷移する場合がございます。
- 3. 「このアカウントのタイプ」の画面で、「IMAP」を選択。



6. 「送信サーバーの設定」において、下 記の項目を入力し、「次へ」をタップ します。

SMTPサーバー:smtp.gmail.com

ポート:587

セキュリティの種類:TLSを選択「ログインが必要」にチェックマークを入れ、ユーザー名:au oneメールアドレス(@auone.jpを含む)

パスワード:メールパスワード (STEP2)で取得したもの)

7. 自動的に送信サーバーの設定が確認されます。エラーが出ましたら、 各項目を再確認ください。





→ 次ページへ続く

STEP 3

IS11Sのメールアプリケーションの設定(続き)

- 8. 「アカウントのオプション」において、新着メール自動確認にて、好きな頻度(5分~1時間毎)を設定する(また、いつもこのアカウントでメールを送信したい場合は、その項目にチェックをします)。「メールの着信を知らせる」にチェックを入れ、「次へ」をタップします。
 - ※短い頻度で設定を行うと電池の消費 が早まり、待受時間が短くなります。

10.受信トレイに移ります。以上で登録は完了です。



9. 「メールアカウントの登録」において、アカウントに名前を付けます(au one等)。

また、送信メールに表示される名前 を登録し、「完了」をタップします。

